

Anleitung

FILZWOLLE UNI + COLOR

Gestreifte Filzhausschuhe mit Schleife

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



8 - 9

Qualität:

Filzwolle uni + color (Gründl)
100 % Schurwolle
50 g / 50 m



2 x

2 x

Größe: verschiedene Größen in der Tabelle, hier Beispiel:
Gr. 38/39

Verbrauch: je ca. 100 g,
Filzwolle uni und Filzwolle color
(bis Gr. 38/39)

Muster (glatt rechts):

Hinr.: re M, Rückr.: li M, in Rd.: nur re M

Farbfolge:

Jeweils 4 R/Rd. mit Filzwolle uni und 4 R/Rd. mit Filzwolle color im Wechsel str.

Maschenprobe:

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:Hausschuhe:

32 M (siehe Tabelle) anschlagen und in der angegebenen Farbfolge 33 R (siehe Tabelle) glatt rechts str.. Dann die M auf das Nadelspiel verteilen: 4 x 8 M. Weiter in Rd. str., dabei in der 1. Rd. in der vorderen Mitte 2 M dazu anschlagen (= 34 M) und die Farbfolge weiterführen. Nach 27 Rd. (siehe Tabelle) die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Rd. die letzten beiden M jeder Nadel re zus. str., wdh. bis auf jeder Nadel noch 2 M übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Schleife:

45 M mit Filzwolle uni anschlagen (Tip: Die M auf einer Nadel des Nadelspiels anschlagen. Damit die M nicht herunterfallen einen Korken oder Haushaltsgummi am Ende der Nadel anbringen. Oder die M auf mehrere Nadeln des Nadelspiels verteilen.) und in der folgenden R sofort wieder abk., dabei re M str.. Die entstandene Kordel in Form einer Schleife zusammenlegen und in der Mitte mit Filzwolle zusammennähen.

Fertigstellung:

Hintere Naht (= Anschlagkante) möglichst flach schließen. Die Schleife vorne in der Mitte aufnähen (siehe Bild). Für das Nähen Filzwolle verwenden.

Filzen:

Die Hausschuhe (alleine) bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800-1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwaschprogramm.

Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen die gefilzten Stücke sofort in Form bringen (am besten in die noch feuchten Hausschuhe schlüpfen) und trocknen lassen.

Abkürzungen:

- M = Masche(n)
- Rd. = Runde(n)
- R = Reihe(n)
- Hinr. = Hinreihe(n)
- Rückr. = Rückreihe(n)
- re = rechts
- li = links
- wdh. = wiederholen
- zus. str. = zusammen stricken
- str. = stricken
- abk. = abketten



vorher **nachher**

**Schrumpungsgrad:
ca. -30 % bis -40 %**

Größentabelle Filzhausschuhe						
Maschenprobe ungefilzt: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm				Nadelstärke: 8,0 - 9,0		
Maschenprobe gefilzt: 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm						
Größe	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35
Maschenanschlag	22	24	26	26	28	30
Reihenanzahl	21	22	23	24	25	28
Maschenanzahl in Runden	24	26	28	28	30	32
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	19	20	21	22	23	24
Größe	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	
Maschenanschlag	30	32	34	36	38	
Reihenanzahl	31	33	35	37	39	
Maschenanzahl in Runden	32	34	36	38	40	
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	25	27	29	31	32	