

Anleitung

FILZWOLLE FUNKY


Tablet- & Smartphone-Tasche, Schlüsselanhänger



Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



Qualität:

Filzwolle Funky (Gründl)
100 % Schurwolle
50 g / 50 m



3 x 2 x 1 x 1 x 1 x

Größe: (gefiltz)

Tablet-Tasche:
ca. 26 cm x 22 cm
Smartphone-Tasche:
ca. 8,5 cm x 13 cm

Verbrauch (für alle 3 Filzstücke zusammen):

ca. 150 g Fb. 82 (türkis),
ca. 100 g Fb. 83 (grün),
je ca. 50 g Fb. 80 (orange),
Fb. 85 (gelb) und Fb. 84 (pink)

Maschenprobe:

ungefilzt: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
gefiltzt: 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Muster:

glatt rechts: Hinr.: re M, Rückr.: li M str.
glatt links: Hinr.: li M, Rückr.: re M str.

Anleitungen:

Tablet-Tasche:

Die Tablet-Tasche wird in Hin- und Rückr. in einem Stück quer (beginnend an der rechten Taschenseite) glatt links gestrickt. 17 M in grün, 33 M in türkis und nochmals 33 M in grün anschlagen. Für die ersten und die letzten M in grün jeweils ein Knäuel beginnen. Die ersten 17 M in grün werden durchgehend in der gleichen Farbe gestrickt, sie bilden den *Taschensattel*. Die folgenden 33 M werden durchgehend in türkis gestrickt, sie bilden die *Taschenrückseite*. Bei den letzten 33 M wird nach je 7 R die Farbe gewechselt, so dass die *Taschenvorderseite* längs gestreift wird (Farbfolge: grün, gelb, orange, pink, türkis, grün, gelb, orange, pink, türkis). Beim Farbwechsel die Fäden auf der Rückseite der Arbeit verkreuzen. Insgesamt 70 R str. und in der 71. R alle M gerade abk.

Smartphone-Tasche:

Die Smartphone-Tasche wird in einem Stück von unten nach oben in Hin- und Rückr. glatt rechts gestrickt. 24 M in türkis anschlagen und 6 R glatt rechts stricken, dann je 6 R in pink, orange und gelb. Nun noch 5 R in grün str. und in der 6. R für den Eingriff die 5. bis 8. M und die 17. bis 20. M abk.. Über die verbliebenen ersten 4 M, die mittleren 8 M und die letzten 4 M noch je 4 R stricken und in der 5. R die M gerade abk.

Fertigstellung:

Die Tablet-Tasche an der rechten und linken Seite mit einer flachen Naht schließen, die Smartphone-Tasche an der Seite zusammennähen (Filzwolle verwenden).

Schlüsselanhänger:

Für den Schlüsselanhänger wird je 1 Kordel in türkis, pink, orange, gelb und grün wie folgt gestrickt: je 3 M anschlagen, *alle M re abstricken, zurück an das andere Ende der Nadel schieben, ab * wdh., den Faden am Reihen-anfang sehr fest ziehen, damit die Kordeln gleichmäßig werden.

Nach je 20 R die M abk.. Die 5 fertigen Kordeln wie Kettenglieder ineinander verschlingen und jeweils zu einem Ring zusammennähen.

Filzen:

Die Strickstücke (alleine) bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800 – 1.000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwaschprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine.

Nach dem Waschen in Form bringen (die Tablet- und die Smartphone -Tasche formt man idealerweise mit einem Tablet und einem Smartphone aus, indem man diese in die noch feuchten Taschen steckt; in feuchtem Zustand lassen sich die Strickstücke sehr gut ziehen und ausformen!) und trocknen lassen.

Nach dem Filzen kann an die Tablet-Tasche ein beliebiger Verschluss angebracht werden, z. B. Druckknöpfe oder ein Karabinerhaken.

Abkürzungen:

Hinr. = Hinreihe(n)
Rückr. = Rückreihe(n)
M = Masche(n)
R = Reihe(n)
re = rechts
li = links
wdh. = wiederholen
abk. = abketten
str. = stricken

Schnittskizze (cm):

Die cm-Angaben in den Klammern sind die Maße vor dem Filzen, die ohne Klammern sind die Maße nach dem Filzen.

